

软件安装引导

客户端安装

1. 双击下载的【ScreenCopyInstaller_v3.0.exe】文件，根据提示选择合适的安装路径。


注：推荐使用默认安装路径："C:\Program Files\BlackShark\ScreenCopy\ScreenCopy.exe"；
在安装路径中尽量避免使用中文名称，以防文件读取失败。

2. 双击运行软件安装包中名为【ScreenCopy.exe】的文件，启动投屏电脑客户端



ScreenCopy.exe

3. 安装完成后，软件正常运行，即为安装成功。




WIFI连接投屏须知

黑鲨手机【主播投屏】

1. 前往黑鲨游戏手机【设置】 - 【游戏空间】 - 【主播投屏】，扫描客户端【WIFI连接】中的二维码。如在手机【设置】中未发现【主播投屏】，请将手机系统升级为最新版本。
2. 在手机端点击【确认投屏】，手机画面与声音投射至电脑设备即为投屏成功。

注：确保电脑与投屏设备接入同一网络



USB连接投屏须知

USB连接设置

- 1.确保USB数据线为正常可用状态
- 2. 打开USB调试功能
 - a. 前往黑鲨游戏手机【设置】 - 【我的设备】 - 【全部参数】中连续点击【版本号】激活【开发者模式】
 - b.黑鲨游戏手机【设置】 - 【更多设置】 - 【开发者选项】中打开【USB调试】功能



- 3. 连接USB数据线，允许USB调试功能开启。
 - 使用USB数据线将手机设备与电脑连接，首次连接的情况下，弹出【允许 USB 调试吗？】的功能询问弹窗。
 - Step1：您可根据自己的需要选择是否勾选【一律允许使用这台计算机进行调试】。
 - Step2：点击【确定】，即可投屏。



其他须知

电脑客户端 / 手机系统版本过低，尝试升级系统


如遇电脑客户端或手机设备不能正常运行的状态，可检查一下系统版本，尝试更新软件/系统。

1. 电脑客户端升级：前往黑鲨官网 - 【主播投屏】中点击【免费下载】下载最新版《主播投屏》客户端安装包。下载成功后点击安装，即可覆盖旧版本，完成客户端版本的更新。

注：建议您的客户端配置如下，以支撑达到最优体验：

- 系统：尽可能保证WIN 10 最新稳定版本
- CPU Core i5-8400 / 锐龙 AMD Ryzen 5 1500X 及以上
- 主板 Z370（英特尔） / B350（AMD）及以上
- 内存 8GB及以上
- 显卡 RTX 1660（1660Ti） / RX 569 及以上

2. 手机系统升级：前往黑鲨游戏手机【设置】 - 【我的设备】 - 【系统版本】，将手机版本更新至最新系统版本。



特此声明：文档内的操作截图均以腾讯黑鲨游戏手机3为示例，仅供参考